

7. În acest tab General, apăsați butonul din dreapta sus pentru a seta o parolă (password). După ce confirmați parola, apăsați butonul Ok de jos. Din acest moment, filtrul este activat și nu va permite afișarea paginilor de Internet cu conținut nepotrivit.

Pentru a-i împiedica pe copii să instaleze un browser care nu are o astfel de protecție, vă recomandăm să creați un cont de Administrator pe calculator, astfel încât modificarea programelor să se facă numai cu parolă.

Nu lăsați acest pliant la îndemâna copiilor, pentru că acesta îi poate ajuta să evite protecțiile instalate de dumneavoastră.



INTERNET CURAT

**Protejați-vă copiii
de pornografia online**



Un material realizat de
Alianța Familiilor din România
www.alianta-familiilor.ro

Unii părinți sunt îngrijorați că copiii lor pot accesa site-uri nepotrivite atunci când sunt singuri la calculator. Alți părinți nici nu se gândesc la asta și ar fi surprinși să afle de la ce vârste copiii lor încep să afle despre acele site-uri interzise, care le stârnesc curiozitatea.

Pentru a rezolva problema, unii părinți își lasă copiii să umble pe Internet numai atunci când sunt și ei de față. Problema rămâne însă atunci când copiii sunt singuri acasă. Soluția este activarea sau instalarea unui filtru care să blocheze site-urile cu conținut pornografic sau violent.

Cum funcționează un astfel de filtru?

Filtrul este un mic program care rulează în paralel cu browserul de Internet și care dispune de o listă de criterii după care verifică fiecare pagină ce se încearcă a fi accesată. Verificarea se face foarte rapid, astfel că utilizatorul nu trebuie să aștepte. În cazul în care filtrul găsește că pe pagina respectivă de Internet se află un conținut aflat la „index”, el oprește încărcarea acelei pagini și afișează un mesaj explicativ.

Activarea unui astfel de filtru este descrisă mai jos, pentru browserele **Internet Explorer** și **Firefox**.



Browserul **Internet Explorer** dispune de un filtru încorporat pentru paginile de Internet cu conținut nepotrivit. Pentru activarea lui, parcurgeți următorii pași:

1. În bara de comenzi de sus, mergeți la Tools > Internet Options.
2. În fereastra care se va deschide, mergeți la tabul Content. La prima rubrică, Content Advisor, apăsați Enable.
3. În fereastra care se va deschide, lăsați cum sunt primele două taburi (Ratings și Approved Sites) și intrați la General.
4. La User options, lăsați nebifată prima opțiune și bifați-o pe a doua (Supervisor can type a password...).
5. Dedesubt, apăsați Create password.
6. Introduceți o parolă la Password, pe care o confirmați dedesubt.
7. Ca să vă puteți reaminti parola, în caz că o uitați, scrieți la Hint un text care să vă ajute să v-o amintiți pe viitor, dar care să nu le ofere indicii copiilor.
8. Apăsați Ok până reveniți în fereastra principală a browserului.



Browserul **Firefox** nu are un instrument propriu pentru filtrarea site-urilor accesate. De aceea, trebuie să instalați un filtru extern.

1. Căutați pe www.google.com un link pentru filtrul **Procon Latte**.
2. Accesați oricare dintre primele 3 legături afișate și descărcați programul Procon Latte.
3. În folderul în care l-ați salvat, faceți dublu clic pe el pentru a-l instala.
4. În partea de sus a browserului va apărea un mesaj în care vi se spune că filtrul se va instala după ce veți închide și redeschide browserul.
5. După redeschiderea browserului, mergeți la Tools > Procon Latter Preferences.
6. În tab-ul General, bifați Enable Blacklist cu cele două opțiuni de sub el, și Enable Whitelist. Lăsați nebifate Profanity Filter și List Subscriptions. Bifați cele două rubrici de la Miscellaneous.